

(1) Windows Liveメール の場合

Windows Liveメールを開いたら、上部メニューの[ツール(T)]から[アカウント(C)]を選択します。 (通常は上部メニューは隠れていますが、キーボードの[Alt]キーを押すと表示されます)

ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 移動(G)	ツール(工) アクション(A) ヘルプ(比)	
新規作成 - 三司 - 技士 - クイック ビュー へ - ネ酸財のメール - メンバーからの原類財のメー,	マイでの単子メールアカウントの原則(A) F5 マイでの単分(R) Ctrl+F5 メッセージ ルール(R) , フィードの種類(F) アカウント(C) セエエジアイのパブンヨン(1) オプション(0)	<u><u></u> </u>
题54 · 大容量 Hotmail 存成		
開始・大容量 Hotmail 作成 プ メール		
■#4 - 大容量 Hotmail 作成 ③ メール ② カレンター		
■#4 · 大容量 Hotmail 作成 ② メール ② カレンダー ① アドレス感		
 第54 - 大容量 Hotmail 作成 ダ メール ゴ カレンター ゴ アドレス感 ジ フイード 		

※初めて起動された場合は、この画面の操作をせずとも自動的に<u>『電子メールアカウントを追加する』</u>の画面まで表示されることがあります。





[電子メールアカウント]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

アカウントの種類の選択		
追加するアカウントの種類を選択してください	lo	_
電子メール アカウント		
ディレクトリ サービス アガウント		
アカウントのセットアップに必要な情報の表示		



「ぷらら会員登録証」に記載されているメールアドレスとメールパスワードを「電子メールアドレス(E)」、 「パスワード(P)」にそれぞれ入力し、メール送信時に差出人として表示する名前を「表示名(D)」の欄に入力します

①	メール アカウントを追	nu x				
	電子メール アカウント情報を以下に入力してください。					
(電子メール アドレス(E):): plala_taro@XXX.plala.or.jp				
		例 example555@hotmail.com 盖科·入谷重 Hotmail/E成				
L L	7(2)9-F(P):					
	このアカウントから送信され	◎ ハムン=トビョキキタルハン				
ſ	表示名(D):	ぶ65 太郎				
	🗖 電子メール アカウントの	^{0サーバー設定を手動で構成する(C)}				
電子メ (E)	ールアドレス	例: <u>plala_taro@xxx.plala.or.jp</u> ※サブドメイン(「xxx」部分)は、お客様が利用 するアドレスにより異なります。				
パスワ	—ド(P)	メールパスワード ※セキュリティのため●で表示されます。				
表示名	i (D)	任意のお名前 ※メールを受け取った相手側に、差出人とし て表示されるお名前です				

[電子メール アカウントのサーバー設定を手動で構成する(C)]の左側にチェックが入っていないことを 確認して[次へ(N)]をクリックします。

電子メール 7KL7(E)	
	例 example555@hotmail.com 無料·大容量 Hotmail作成
スワード(P):	•••••
のアカウントから送信され	いたメールに差出人として表示する名前を入力してください(H)
=	ぷらら大郎
	101 J J J M M J



[完了(F)]をクリックします。

電子メール アカウ	マントを追加する			10
アカウントのセッ	トアップに必要な情報の入ナ	が完了しました。		
		ſ	忘了(F)	+7.4
			70 J (F)	+1/20

画面右下の[閉じる]をクリックして、設定終了です。

メール xxx.plala.or(plala_taro) (既定のアカ ウント)	 注意力D(A). 育耶象(R)
ディレクトリ サービス	 ✓ プロパティ(既定に設定 インボート() エクスポート()

※起動時に自動的に『電子メールアカウントを追加する』の画面が表示されていた場合はこの 画面は表示されません。



ウイックト	-1 ²	CALIF. Price			
未開封のメ メンバーか 未満計のフ	ール らの米類担 ィード	2021-0474	がありません。	メッセージが審視されていません。	
Plala.co (v	amacuc 開く(0) 按索(I)				
「#E 法備者 送感メ こみ様 √	クイックビュー アカウントの利 反応のアカウン	の離行(Q) 第 (M) トロ脱走(5)			
フォルダーの作成(N) 送信ト マベモのフォルダーをダワンロード(L)					
無料・大	上へ(U) 下へ(D)				
0	きの設定(T) プロパティ(R)	<u> </u>			
5 x-4					
目 カレンダー					
 アドレス様 	í.				
D 74-F					
3 70	ループ				

X プロパティ 全般 サーバー 発続 セキュリティ 詳細設定 サーバー情報 受信メール サーバーの種類(<u>M</u>) 🛛 📔 🛛 🛛 🛛 🕅 受信メール (POP3)(I): 指定されているアドレス 送信メール (SMTP)(U): 指定されているアドレス 受信メールサーバー ユーザー名(<u>A</u>): ユーザ名 パスワード(<u>₩</u>): √ パスワードを保存する() ◎ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C) ◎ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S) ○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(A) 送信メールサーバー . のサーバーは認証が必要(⊻) 設定(E)... OK キャンセル 適用(A)



【SMTPAuthの設定】

①Windows Liveメールを起動します。

②登録したアカウント名を選択して、 「プロパティ」を選択します。

③「サーバー」タブをクリックします。
 ④「送信メールサーバー」の
 「このサーバーは認証が必要」にチェックします。

⑤「詳細設定」をクリックします。

⑥「サーバーのポート番号」の 「送信メール(SMTP)」のところに「587」と入力します。

⑦「OK」ボタンをクリックします。